

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
DISCRETE-TO-DIGITAL

Шаг 1. Откройте папку «DtdInstaller». Откройте файл «setup.exe» от имени администратора (рис. 1).



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
bin	24.05.2019 13:14	Папка с файлами	
license	24.05.2019 13:14	Папка с файлами	
supportfiles	24.05.2019 13:14	Папка с файлами	
nidist.id	24.05.2019 13:58	Файл "ID"	1 КБ
ReadMe	23.05.2019 17:02	Формат RTF	1 КБ
setup	23.09.2016 13:00	Приложение	1 430 КБ
setup	24.05.2019 13:58	Параметры конф...	23 КБ

РИСУНОК 1. ПРОГРАММА-УСТАНОВЩИК

Шаг 2. Выберите папку в которую следует установить программу Discrete-to-digital (окно Directory for Discrete-to-digital, кнопка Browse... справа).

Папка установки по умолчанию: C:\Program Files\Discrete-to-digital\

Затем, выберите папку, в которую следует установить программные компоненты National Instruments, необходимые для работы программы Discrete-to-digital (окно Directory for National Instruments products, кнопка Browse... справа).

Папка установки по умолчанию: C:\Program Files\National instruments\

Затем, нажмите кнопку Next.




РИСУНОК 2. ВЫБОР ПАПКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Шаг 3. На этом шаге предоставляются к ознакомлению два лицензионных соглашения компании NationalInstruments.

Необходимо нажать «I accept the above 2 License Agreement(s)» (англ. «Я принимаю 2 представленных лицензионных соглашения»). Затем, нажать кнопку Next.




РИСУНОК 3. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ NATIONALINSTRUMENTS

Шаг 4. Подтвердите установку следующих компонентов: программа Discrete-to-digital, компоненты NationalInstruments (NI) VISA 16.0 RuntimeSupport. Нажмите «Next».




РИСУНОК 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТАНОВКИ

Шаг 5. Дождитесь окончания установки (может занять несколько минут).




РИСУНОК 5. УСТАНОВКА

Шаг 6. Подтвердите завершение установки программного обеспечения. Нажмите «Next».




РИСУНОК 6. ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

Шаг 7. После завершения установки программного обеспечения для устройства Discrete-to-digital, откроется программа-установщик драйвера платы FTDI. Необходимо нажать кнопку Extract.




РИСУНОК 7. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ FTDICDM.

Шаг 8. Работа с мастером установки драйверов устройств. Нажмите «Далее».




РИСУНОК 8. МАСТЕР УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ

Шаг 9. Необходимо принять лицензионное соглашение FTDI. Нажать кнопку «Я принимаю это соглашение». После нажатия «Далее» начнётся установка соответствующих драйверов.




РИСУНОК 9. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ FTDI

Шаг 10. Подтверждение завершения установки драйверов. Необходимо нажать «Готово».




РИСУНОК 10. ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

Шаг 11. На последнем шаге процесса установки появится окно перезагрузки компьютера. Это необходимо для завершения установки программы Discrete-to-digital, а так же всех дополнительных компонентов и драйверов.

Выберите «Restart», если вы хотите немедленно перезагрузить компьютер и начать работу с Discrete-to-digital.




РИСУНОК 11. ПЕРЕЗАГРУЗКА КОМПЬЮТЕРА